

Notfallbox: Verwaltung Netzwerk

Navigation

☒ Inhaltsverzeichnis ➔



Bei der erstmaligen Verwendung des Tools muss ein Internet vorhanden sein, da hier Programme nachgeladen werden. Später ist dies nicht mehr notwendig.

Allgemeines zum Setup

```
Notfallbox: Netzwerk-Konfiguration

Die aktuellen Netzwerk-Einstellungen sind wie folgt:

-----
WLAN (intern): wlan0 # kein Hotspot (Link: DOWN)
WLAN (usb): wlan1 # kein Hotspot (Link: DOWN)
-----

LAN: eth0 # IP: 192.168.42.182/24 # GW: 192.168.42.1 # über DHCP bezogen
-----

ENDE Netzwerk-Konfiguration beenden

--- WLAN ---
intern      Hotspot über den internen WiFi-Chip.
usb         Hotspot über einen USB-WiFi-Dongle
no          Keine drahtlose Netzwerkverbindung (Server-Mode).
--- LAN ---
client      IP-Adresse kommt von einem Router oder einem WAP.
static      Ich setze eine statische IP-Adresse.

<Ok>
```

Im oberen Teil des Fensters wird der aktuelle Status des WLAN- und LAN-Bereiches der Netzwerk-Kommunikation angezeigt. Ist kein USB-Wifi-Dongle angeschlossen, so wird dieser natürlich auch nicht angezeigt.

Im unteren Bereich können dann WLAN und LAN konfiguriert werden.

ACHTUNG Es kann immer nur Einen geben - einen WLAN-Hotspot natürlich 😊 Ist beispielsweise der interne WLAN-Anschluss mit einem Hotspot konfiguriert, kann diese entweder abgeschaltet werden (no) oder per „usb“ zum externen WLAN-Hotspot umkonfiguriert werden. Parallel-Betrieb ist nicht vorgesehen.

Navigation

☒ Inhaltsverzeichnis ➔

Last
update:
2026/07/19 10:43 nfb:x:verwaltung:netzwerk:allgemeines <https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:netzwerk:allgemeines&rev=1784457809>

From:
<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:netzwerk:allgemeines&rev=1784457809>

Last update: **2026/07/19 10:43**

