## Notfallbox S: Die Installationswege





Aufgrund den Rückmeldungen von Benutzern hat sich herausgestellt, das die ganze Sache doch nicht so einfach ist, wenn man keine Linux-Kenntnisse besitzt. Daher haben wir zwei verschiedene Installationswege zusammengestellt, welche - je nach Kenntnisse und Erfahrungen - ermöglichen, eine Notfallbox S installieren zu können.

	User-Level	Was geschieht	Vorteile	Nachteile
1	Neu-Einsteiger	BATTIANCOVCTAM ALIT BOOT-	Keine Linux-Kenntnisse notwendig	Große Image-Dateien
2	HINSTEIMER			Netzwerkverbindung auf Pl notwendig



Wir empfehlen grundsätzlich IMMER die Methode #2.

Die Notfallbox S wird immer mit folgenden Standard-Einstellungen installiert:

Beschreibung	<b>Grund-Einstellung</b>	Erklärung	
Name in der Web-Oberfläche	Testbetrieb		
Angezeigter Standort in der Web-Oberfläche	Teststandort		
SSID des WiFi-Access-Points	Notfallbox-xxyyzz	xxyyzz = automatisch vergebener 6-stelliger Hex-Code (1)	
Name des verwendeten Wlan-Interfaces	wlan0		
Kurznachrichten-Dienst	Nicht aktiviert		
Cloud-Dienst	Nicht aktiviert		
Android-APK	0 Dateien (Nicht aktiv)		
OSM-Karten	0 Dateien (Nicht aktiv)		
Kiwix-Datenbanken	WikiMed		
PDF-Dateien	6 verschiedene Erste-Hilfe Anleitungen		
Passwort Linux-Benutzer <b>notfallbox</b>	notfallbox		
Passwort für den Admin des Kurznachrichten- Dienstes	notfallbox		

## Fußnoten:

(1) Dieser Hex-Code hat keine Bedeutung und soll nur dafür sorgen, dass reihenweise installierte Notfallboxen nicht

alle den gleichen Namen tragen. Aus technischen Gründen funktioniert dies aber nur für die Installation und nicht für das Image.

From:

https://notfallbox.info/ - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:software:installation:pi:2:ways





https://notfallbox.info/ Printed on 2024/12/04 13:07